

Der "eDAB Job Server" Dienst

der Version 2.7

eDAB Entwicklungs- und Vertriebs GmbH | **A** Obere Augartenstr. 18/8/20, 1020 Wien | **W** www.edab.at | **E** office@edab.at | **T** +43-1-330 01 08 | **F** +43-1-333 90 81 | Firmenbuch-Nr. FN 342169 s | **UID** ATU65633567 |



1. Anhang D - Einleitung

Ab der **eDAB Version 2.1.1701.0** wird der "eDAB Job Server" Dienst vom Installationsprogramm mit installiert.

Nach der Installation ist der Dienst deaktiviert.

🔍 Dienste (Lokal)						
eDAB Job Server	Name	Beschreibung	Status	Starttyp	Anmelden als	
Beschreibung: Ermöglicht das Automatisieren von Aufgaben (z.B. Import, Export) im Zusammenhang mit der eDAB- Anwendung.	💁 DNS-Client 🎑 Druckwarteschlange	Der DNS-Clientdi Lädt Dateien zum	Gestartet Gestartet	Automatisch Automatisch	Netzwerkdienst Lokales System	
	端 eDAB Job Server	Ermöglicht das A		Deaktiviert	Lokales System	
	Enumeratordienst f ür tr Erkennung interaktiver	Erzwingt Gruppen Aktiviert die Benu	Gestartet	Manuell Manuell	Lokales System Lokales System	

Dieser Dienst ermöglicht das Automatisieren von Aufgaben (z.B. Import, Export, Backup) im Zusammenhang mit der eDAB-Anwendung. Der "eDAB Job Server" ist eine leicht modifizierte Version des Open Source Projekts <u>"Quartz Enterprise</u> <u>Scheduler .NET</u>".

2. Konfiguration für automatischen Import

- Zuerst muss das Programm "edabutil.exe" für den automatischen Import konfiguriert werden.
 Siehe auch "Das Hilfsprogramm (edabutil.exe).pdf".
- 2) Die Datei "*Jobs.xml*" im Verzeichnis "JobServer" bearbeiten.



Seite D3

3) "eDAB Job Server" Dienst aktivieren und starten

Eigenschaften von eDAB Job Server (Lokaler Computer)				
Allgemein Anmelden Wiederherstellung Abhängigkeiten	Allgemein Anmelden Wiederherstellung Abhängigkeiten			
Dienstname: eDABJobServer	Dienstname: eDABJob Server			
Anzeigename: eDAB Job Server	Anzeigename: eDAB Job Server			
Beschreibung: Import, Export) im Zusammenhang mit der eDAB- Anwendung.	Beschreibung: İmport, Export) im Zusammenhang mit der eDAB- Anwendung.			
Pfad zur EXE-Datei: "C:\Program Files (x86)\eDAB GmbH\eDAB V 2.1.1701\JobServer\Quartz.!	Pfad zur EXE-Datei: "C:\Program Files (x86)\eDAB GmbH\eDAB V 2.1.1701\JobServer\Quartz.!			
Starttyp: Automatisch 🗸	Starttyp: Automatisch 💌			
Unterstützung beim Konfigurieren der Startoptionen für Dienste	Unterstützung beim Konfigurieren der Startoptionen für Dienste			
Dienststatus: Beendet	Dienststatus: Beendet			
Starten Beenden Anhalten Fortsetzen	Starten Beenden Anhalten Fortsetzen			
Sie können die Startparameter angeben, die übernommen werden sollen, wenn der Dienst von hier aus gestartet wird.	Sie können die Startparameter angeben, die übernommen werden sollen, wenn der Dienst von hier aus gestartet wird.			
Startparameter:	Startparameter:			
OK Abbrechen Obernehmen	OK Abbrechen Obernehmen			

4) Logfile kontrollieren

Das Logfile wird unter "%ProgramData%\eDAB GmbH\eDAB 2.0\LogFiles\eDabJobServerLog.txt" angelegt. Die Position kann ggf. in der Konfigurationsdatei "Quartz.Server.exe.config" angepasst werden.

Für Testzwecke kann das Intervall für den Import ("Jobs.xml") auf 1 Minute verkürzt werden

<cron-expression>0 * * * * ?</cron-expression> -->

Nach Änderungen der Konfiguration muss der "eDAB Job Server" Dienst neu gestartet werden damit die neue Konfiguration wirksam wird.



3. Konfiguration für automatisches Backup

Das direkte Sichern der Datenbankdateien (edab.ldf, edab.mdf) ist nur möglich wenn der Datenbankdienst vorher angehalten wird (Siehe: "*BackupDBFiles.bak*").

Es wird jedoch empfohlen mit dem SQL-Server eine Backupdatei zu erstellen und dies dann mit einem Backupprogramm zu archivieren. Für die automatisierte Erstellung der Backupdatei sind folgende Schritte notwendig:

- 1) Die Variablen im Skript "*BackupDB.bat*" anpassen (Pfade, DB-Server Name).
- Die Datei "Jobs.xml" im Verzeichnis "JobServer" bearbeiten (Zeitpunkt der Sicherung).
- 3) "eDAB Job-Server Dienst" neu starten damit "Jobs.xml" neu eingelesen wird.
- 4) Logfile kontrollieren.

Das Logfile wird unter "%ProgramData%\eDAB GmbH\eDAB 2.0\LogFiles\eDabJobServerLog.txt" angelegt. Die Position kann ggf. in der Konfigurationsdatei "Quartz.Server.exe.config" angepasst werden.

Die Beispiel-Skripts werden unter "[InstallDir]\Support\Backup\" mitinstalliert.